



Linker

Manual do integracji GLS x Linker

GLS.



Spis treści



1. Rozwiązanie Linker (slajd 3)
2. Konfiguracja GLS (slajd 4-6)
 - 2.1 Konfiguracja GLS – Krok 1 (slajd 5)
 - 2.2. Konfiguracja GLS – Krok 2 (slajd 6)
3. Metody dostawy (slajd 7)
4. Mapy dostaw (slajd 8-9)
5. Test integracji (slajd 10)
6. Pomoc techniczna (slajd 11)



Więcej o rozwiązaniach GLS dla E-commerce możesz znaleźć pod linkiem:
[Rozwiązania E-commerce | GLS Polska](#)

1. Rozwiązanie Linker



Więcej o integracji możesz znaleźć pod linkiem: [Rozwiązania E-commerce | GLS Polska](#)

W skrócie: Linker Cloud to platforma integracyjna łącząca systemy ERP, marketplace'y oraz platformy e-commerce z firmami kurierskimi i operacjami magazynowymi. Rozwiązanie umożliwia automatyczne pobieranie zamówień z wielu kanałów sprzedaży, ich centralne zarządzanie oraz przekazywanie danych bezpośrednio do przewoźników wraz z generowaniem etykiet i dokumentów wysyłkowych. System automatyzuje procesy realizacji zamówień, synchronizuje statusy przesyłek w czasie rzeczywistym oraz usprawnia pracę magazynu poprzez integrację z WMS. Dzięki szerokim możliwościom integracyjnym i skalowalności pozwala obsługiwać duże wolumeny przesyłek dziennie, minimalizując ryzyko błędów i skracając czas realizacji zamówień.

Łatwość implementacji: Łatwy

Rodzaje przesyłek:



- Dostawa standard (D2D), Za pobraniem (COD), Export (EXP) i z serwisami dodatkowymi: Dostawa do 10:00 (10:00Service), Dostawa do 12:00 (12:00Service), Dostawa w sobotę (SaturdayService), Doręczenie przesyłki i zwrot podpisanych dokumentów (DocumentReturnService), Usługa zwrotu w punktach odbioru GLS (ShopReturnService), Zarządzanie opcjami dostawy (FlexDeliveryService),
- Dostawa do punktów PUDO i Automatów Paczkowych w Polsce i za granicą: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania (ShopDeliveryService)

Etykiety: PDF, EPL, ZPL

2. Konfiguracja GLS



1. W panelu administracyjnym Linker przejdź do zakładki **Administracja**, następnie wybierz **Projekty**
2. Wybierz projekt dla którego chcesz dodać usługi GLS i kliknij **Konfiguracja** w kolumnie **Akcja**
3. Przejdź do zakładki **Kurierzy** i wciśnij przycisk **Utwórz**



2.1. Konfiguracja GLS – Krok 1



1. **Wybierz usługę – GLS**
2. Podaj **Nazwę konfiguracji**, domyślny **Typ drukarki** (lista rozwijana), **Limit wagowy** oraz zaznacz pożądane opcje

✓ Nowa konfiguracja dla klienta: GLS

Krok 1

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak skonfigurować integrację z GLS, wszystkie szczegóły znajdziesz [Tutaj](#)

Nazwa konfiguracji

Nazwa konfiguracji wewnętrznej

Typ drukarki

Wybór typu drukarki

Limit wagi

Wyświetlanie szczegółowych statusów kurierów
 Tryb debugowania - logowanie requestów oraz response
 Drukuj etykietę po spakowaniu
 Drukuj etykietę po zamknięciu kontenera
 Odrzuć dostawę dla zamówień za pobraniem

Jeśli zaznaczone, zapobiega to tworzeniu jakiegokolwiek etykiety dla zamówień z włączoną opcją za pobraniem

Nie pobieraj statusów przesyłek
Zaznaczenie tej opcji zapobiega sprawdzaniu statusów przesyłek

3. Następnie uzupełnij **Parametry połączenia** do API (uzyskane od Opiekuna GLS)
4. Uzupełnij **Dodatkowe ustawienia** i **Zapisz**

Parametry połączenia

Adres URL API *

https://adeplus.gls-poland.com/adeplus/pm1/ade_webapi2.php?wsdl

Użytkownik *

Hasło *

Profile ID

Dodatkowe ustawienia

Anuluj

2.2. Konfiguracja GLS – Krok 2



1. Ustawienia etykiety - format etykiety (lista rozwijana)
- 2. Referencja i Komentarz na etykiecie** - wybierz pola z zamówienia w Linker, których dane zostaną przekazane do GLS
3. Wybierz usługi dodatkowe
4. Opcjonalnie uzupełnij **Domyślne wymiary**
- 5. Zapisz**
6. Sprawdź poprawność wyświetlonych **Szczegółów konfiguracji kurierskiej** integracji.
- 7. Przetestuj** generując testową przesyłkę i sprawdź wydruk etykiety

Krok 2

Ustawienia etykiety

Rodzaj formatu *
ZPL

Aktywuj dodatkowe ustawienia etykiet

Referencja
Numer zamówienia klienta

To pole jest opcjonalne, jeśli nie jest ustawione, w polu referencyjnym na etykiecie zostanie wydrukowany numer zamówienia Linkera.

Komentarz na etykiecie
Informacje dla kuriera

Usługi

Dostawa w sobotę (SAT)
 Dostawa przed 10:00 (S10)
 Dostawa przed 12:00 (S12)
 Dokumenty zwrotne (ROD)
 Wymiana towaru

Domyślne wymiary

Wymuś wymiary
Jeśli opcja jest zaznaczona wskazane wymiary będą użyte jako pierwsze, w przeciwnym razie wymiary będą brane pod uwagę na końcu procesu.

Szerokość (cm) Wysokość (cm) Długość (cm) Waga (kg)

← Powrót Anuluj Zapisz

3. Metody dostaw





1. W panelu administracyjnym wejdź w zakładkę **Administracja** a następnie **Słowniki** -> **Metody dostaw** -> **Wewnętrzne metody dostaw**

2. **Dodaj** nową metodę dostawy

3. Uzupełnij pola zgodnie z **Poradnikiem wdrożenia usług GLS w sklepie internetowym** (osobno dla punktów i kuriera)



4. **Zapisz**



4. Mapy dostaw



1. W panelu administracyjnym wejdź w zakładkę **Administracja** a następnie wybierz **Projekty**
2. Wybierz projekt i kliknij **Konfiguracja**, w zakładce **Mapa dostaw** **Dodaj nową mapę**



4. Mapy dostaw



- 1. Wewnętrzna metoda dostawy** - ujednolicona nazwa, z której korzysta Linker wewnętrznie,
- 2. Zewnętrzna metoda dostawy** – nazwa kuriera lub serwisu dostawy przekazywana przez system źródłowy,
- 3. Kraje** - lista krajów do których wysyłamy paczki w ramach wybranego mapowania. Pozwala to inaczej skonfigurować wysyłki krajowe od zagranicznych (możesz użyć **Unia Europejska [EU]**, lub **Strefa Schengen [SCH]** aby jednym kliknięciem dodać wszystkie Państwa członkowskie)
- 4. Konfiguracja metody dostawy** - tutaj wybieramy konkretną integrację kurierską z listy integracji skonfigurowanych na projekcie.
5. Pozostałe ustawienia są opcjonalne
- 6. Zapisz**

Nowa mapa dostawy



Wewnętrzna metoda dostawy	GLS Bliżej Ciebie Automaty 24/7 i punkty odbioru
Zewnętrzna metoda dostawy	All
Kraje	<div><div>Austria [AT] Austria AT ✕</div><div>Belgia [BE] Belgium BE ✕</div><div>Bulgaria [BG] Bulgaria BG ✕</div><div>Chorwacja [HR] Croatia HR ✕</div><div>Czechy [CZ] Czechia CZ ✕</div><div>Dania [DK] Denmark DK ✕</div><div>Finlandia [FI] Finland FI ✕</div><div>Francja [FR] France FR ✕</div><div>Grecja [GR] Greece GR ✕</div><div>Hiszpania [ES] Spain ES ✕</div><div>Holandia [NL] Netherlands NL ✕</div><div>Irlandia [IE] Ireland IE ✕</div><div>Litwa [LT] Lithuania LT ✕</div><div>Luksemburg [LU] Luxembourg LU ✕</div><div>Łotwa [LV] Latvia LV ✕</div><div>Malta [MT] Malta MT ✕</div><div>Niemcy [DE] Germany DE ✕</div><div>Polska [PL] Poland PL ✕</div><div>Portugalia [PT] Portugal PT ✕</div><div>Rumunia [RO] Romania RO ✕</div><div>Słowacja [SK] Slovakia SK ✕</div><div>Słowenia [SI] Slovenia SI ✕</div><div>Węgry [HU] Hungary HU ✕</div><div>Włochy [IT] Italy IT ✕</div></div>
Konfiguracja metody dostawy	GLS

5. Test integracji



1. W **panelu administracyjnym** wybierz **Zamówienia** a następnie **Nowe zamówienie**
2. Uzupełnij wymagane pola o testowe dane oraz wybierz **formę dostawy** i **Zapisz** zamówienie


3. Rozwiń listę **Akcji** i wybierz **Utwórz paczkę**
4. Przejdź do zakładki **Wysyłki**, a następnie **pobierz etykietę w wersji PDF** i sprawdź dane na etykiecie
5. Wybierz **Stację pakowania** i kliknij przycisk **Drukuj etykietę**, aby sprawdzić wydruk i czytelność kodu kreskowego



6. Pomoc techniczna



W przypadku problemów technicznych prosimy o zapoznanie się z **Pomoc i kontakt** dostępnym w panelu administracyjnym platformy. Są tutaj odpowiedzi na najpopularniejsze pytania, dostęp do Bazy wiedzy oraz kontakt do Service Desk



Dziękujemy!

GLS.