



PrestaShop

Manual do integracji GLS x PrestaShop

GLS.



Spis treści



1. Rozwiązanie PrestaShop od GLS (slajd 3)
2. Instalacja modułu (slajd 4)
3. Konfiguracja API (slajd 6-11)
4. Konfiguracja przewoźnika (slajd 6-11)
 - 4.1. Konfiguracja przewoźnika - Strefy wysyłki (slajd 9)
 - 4.2. Konfiguracja przewoźnika – Waluta (slajd 10)
 - 4.3. Konfiguracja przewoźnika – Zakresy wagowe wysyłki (slajd 11)
 - 4.4. Konfiguracja przewoźnika – Serwisy dodatkowe (slajd 12)
 - 4.5. Konfiguracja przewoźnika – Włączenie mapy (slajd 13)
5. Procesowanie zamówienia (slajd 14)
6. Pomoc techniczna (slajd 15)

Więcej o rozwiązaniach GLS dla E-commerce możesz znaleźć pod linkiem:

[Rozwiązania E-commerce | GLS Polska](#)



1. Rozwiązanie PrestaShop od GLS



Więcej o integracjach możesz znaleźć pod linkiem: [Rozwiązania E-commerce | GLS Polska](#)

W skrócie: PrestaShop to platforma eCommerce typu **OpenSource**. Jest to jeden z najpopularniejszych rodzajów oprogramowania dla sklepów internetowych. Na świecie działa ponad 300 tysięcy sklepów online używających tego rozwiązania. PrestaShop istnieje na rynku od 2007 roku, wciąż jest to aktywnie rozwijana i ulepszana platforma. Oferuje bardzo dużą elastyczność i łatwość modyfikacji. Bogaty wybór rozszerzeń umożliwi dostosowanie sklepu do potrzeb sprzedającego oraz kupujących.

Wersje: Dedykowana wtyczka GLS obsługuje wersje od 1.8. W razie posiadania starszej wersji skorzystaj z alternatywnej wersji wtyczki od Europasaż lub Sensbit.

Łatwość implementacji: Łatwy

Cena dla Klienta: Platforma jest darmowa, natomiast pełne wdrożenie sklepu może wymagać wsparcia dedykowanych specjalistów, co wiąże się z kosztami.

Rodzaje przesyłek:

- Dostawa standard (D2D), Za pobraniem (COD), Export (EXP) i z serwisami dodatkowymi: Dostawa do 10:00 (10:00Service), Dostawa do 12:00 (12:00Service), Dostawa w sobotę (SaturdayService), Doręczenie przesyłki i zwrot podpisanych dokumentów (DocumentReturnService), Usługa zwrotu w punktach odbioru GLS (ShopReturnService), Zarządzanie opcjami dostawy (FlexDeliveryService),
- Dostawa do punktów PUDO i Automatów Paczkowych w Polsce (ShopDeliveryService)

Mapa punktów GLS: Mapa GLS. Klient wybiera punkt odbioru z mapy przy składaniu zamówieniu.

Etykiety: PDF, ZPL, DPL, EPL

Film instruktażowy: [Instrukcja podłączenia integracji GLS z PrestaShop](#)

2. Instalacja modułu





1. Pobieramy wtyczkę GLS Presta Shop ze strony GLS -> Ecommerce pod linkiem [Wtyczki GLS | GLS Polska](#)
2. W zakładce **Moduły** wybieramy **Załaduj moduł**, wybieramy plik z pobranym wcześniej modułem i instalujemy:

The screenshot displays the PrestaShop 8.2.0 interface. The left sidebar shows the 'Moduły' menu item highlighted. The main content area is titled 'Moduły' and includes a search bar, filters for 'Kategoria' and 'Wyświetlany', and a 'Działania masowe' dropdown menu. The 'Załaduj moduł' button is highlighted in the top right corner. A modal window titled 'Załaduj moduł' is open, showing a dashed box for file upload and a 'Wybierz plik' link. A second modal window titled 'Załaduj moduł' is open, showing a green checkmark and the message 'Moduł zainstalowany!' with a 'Konfiguruj' button. Red arrows indicate the flow from the 'Załaduj moduł' button to the first modal window, and then from the first modal window to the second modal window.

3. Konfiguracja API




1. Po zainstalowaniu moduły przechodzimy do zakładki **Moduły -> Menedżer modułów** i wyszukujemy moduł **GLS**, następnie klikamy **Konfiguruj**
2. Wybieramy **Tryb działania** testowe lub produkcyjne oraz podajemy dane logowania do konta z uprawnieniami API. Zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz**.



4. Konfiguracja przewoźnika



1. Aby dodać przewoźnika wchodzimy w menu **Wysyłka -> Przewoźnicy**, a następnie wybieramy **Dodaj nowego przewoźnika**.



2. Następnie przechodzimy przez jego konfigurację zgodnie z **Poradnikiem wdrożenia usług GLS w sklepie internetowym** i zatwierdzamy przyciskiem **Następny**.



4. Konfiguracja przewoźnika



1. Ustawienia ogólne

Logo

1 Ustawienia ogólne 2 Lokalizacja wysyłek i koszty 3 Rozmiar, waga i dostępność dla grup 4 Podsumowanie

* Nazwa dostawcy GLS Blżej Ciebie - Automaty 24/7 i punkty odbioru

* Czas doręczenia 1 dzień roboczy pl

Klasa prędkości 1

Logo GLS Blżej Ciebie - Automaty i punkty odbioru.png Wybierz plik

Format: JPG, GIF, PNG, WEBP. Rozmiar pliku: 8.00 MB maks. Bieżący rozmiar: niezdefiniowane.

URL śledzenia https://gls-group.com/PL/pl/sledzenie-paczek/

Na przykład: "http://example.com/track.php?num=@*" zamiast "@" powinien pojawić się numer śledzenia.

Poprzedni Następny Zakończ

- Konfigurację przeprowadzamy osobno dla dostawy kurierskiej i dla punktów oraz automatów paczkowych Orlen Paczka jak i dla każdego serwisu dodatkowego
- Dodawanie stref, walut i nowych zakresów na slajdach 9-11
- Dla usługi dostawy do automatów paczkowych oraz punktów odbioru należy włączyć widoczność mapy na stronie – slajd 12
- Włączanie widoczności serwisów dodatkowych na stronie www – slajd 13

2. Lokalizacja wysyłek i koszty

Zostanie zastosowane kiedy waga jest	>=	kg	0.0000
Zostanie zastosowane kiedy waga jest	<	kg	31.5000
All	<input type="checkbox"/>	zł	
Africa	<input type="checkbox"/>	zł	
Asia	<input type="checkbox"/>	zł	
Central America/Antilla	<input type="checkbox"/>	zł	
Europe	<input type="checkbox"/>	zł	
Europe (non-EU)	<input type="checkbox"/>	zł	
North America	<input type="checkbox"/>	zł	
Oceania	<input type="checkbox"/>	zł	
Polska	<input checked="" type="checkbox"/>	zł	9.99000
SDSI	<input checked="" type="checkbox"/>	zł	15.9900
South America	<input type="checkbox"/>	zł	

Dodaj nowy zakres

Ceny i waga z „kropką”

4. Konfiguracja przewoźnika



3. Rozmiar waga i dostępność dla grup

1 Ustawienia ogólne → 2 Lokalizacje wysyłek i koszty → 3 Rozmiar, waga i dostępność dla grup → 4 Podsumowanie

Maksymalna szerokość paczki (cm)

Maksymalna wysokość paczki (cm)

Maksymalna głębokość paczki (cm)

Maksymalna waga paczki (kg)

Dostęp grupowy

<input type="checkbox"/>	ID	Nazwa grupy
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Odwiedzający
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Gość
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Klient

4. **Podsumowanie**, jeżeli wszystko się zgadza klikamy **Zakończ**

1 Ustawienia ogólne → 2 Lokalizacje wysyłek i koszty → 3 Rozmiar, waga i dostępność dla grup → 4 Podsumowanie

Nazwa przewoźnika: **GLS Blżej Ciebie - Automaty 24/7**

Ten przewoźnik jest płatny a czas doręczenia: **1 dzień roboczy**.

Koszt wysyłki wyliczono na podstawie wagi produktów, zostanie zastosowana reguła podatkowa: PL Standard Rate (23%).

Ten przewoźnik może dostarczać zamówienia od **0.000000 kg do 20 kg**. Jeżeli zamówienie jest poza tym zakresem, wynikiem będzie: **zastosuj najwyższe koszty zdefiniowanego przedziału**.

Przewoźnik będzie proponowany dla tych stref dostawy:
Europe

Oraz zostanie zaproponowany dla tych grup klientów:
Odwiedzający
Gość
Klient

Włączony Tak

Poprzedni Następny **Zakończ**

4.1. Konfiguracja przewoźnika - Strefy wysyłki

Jeżeli kraj ma się znajdować w kilku strefach jednocześnie to należy dodać nowy kraj (zdublować go) lub zapisać kraj osobno jako strefę.

1. Międzynarodowe -> Położenie -> Dodaj nową strefę.

ID	Strefa	Włączony
1	Europe	<input checked="" type="checkbox"/>
2	North America	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Asia	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Africa	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Oceania	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Uzupełnij pola i kliknij **Zapisz**.

*** Nazwa** Polska
Nazwa strefy, np. Afryka, Zachodnie wybrzeże, Sąsiedzkie państwa.

Włączone Tak
Zezwól lub zabroń na składanie zamówień z tej strefy.

Powiązanie sklepu

- Rozwiń
- Default
- PrestaShop

Anuluj Zapisz

3. Międzynarodowe -> Położenie -> Kraje. Następnie **wyszukaj** kraj i kliknij **Edytuj**

filtruj po Kraj: Polska

Kraj > filtruj po Kraj: Polska 1

ID	Kraj	Kod ISO	Numer kierunkowy (prefiks)	Strefa	Włączony
14	Polska	PL	+48	Polska	<input checked="" type="checkbox"/>

Edytuj

3. Wybierz **Strefę** w której ma się znajdować kraj i **Zapisz**.

*** Kraj** Polska

*** Kod ISO** PL

*** Numer kierunkowy (prefiks)** 48

Strefa Polska

Czy potrzebny jest kod pocztowy? Tak

4.2. Konfiguracja przewoźnika – Waluta

Ustawianie domyślnej waluty dla całego sklepu



Ustawianie domyślnej waluty w edycji przewoźników:

Międzynarodowe -> Lokalizacja -> Konfiguracja -> Domyślna waluta. Wybierz walutę i kliknij **Zapisz**

Ustawianie waluty wyświetlanej na stronie sklepu:

1. Międzynarodowe -> Lokalizacja -> Waluty. Pozostaw **włączoną** tylko walutę, która ma się wyświetlać na stronie.

The image shows two screenshots from the PrestaShop administration interface. The left screenshot displays the 'Lokalizacja' (Localization) configuration page. The 'Konfiguracja' (Configuration) section is expanded, showing settings for 'Domyślny język' (Default language: Polski (Polish)), 'Pobierz język z przeglądarki' (Get language from browser: Tak), 'Domyślny kraj' (Default country: Polska), 'Ustaw domyślny kraj na podstawie języka przeglądarki' (Set default country based on browser language: Tak), 'Domyślna waluta' (Default currency: Złoty polski (PLN)), and 'Strefa czasu' (Time zone: Europe/Paris). A red box highlights the 'Międzynarodowe' menu item in the left sidebar, and another red box highlights the 'Domyślna waluta' dropdown menu. A red arrow points from the 'Zapisz' (Save) button at the bottom right to the 'Domyślna waluta' dropdown. The right screenshot shows the 'Waluty' (Currencies) configuration page. It displays a table of currencies with columns for ID, Waluta, Symbol, Kod ISO, Kurs waluty, and Włączony. The table lists three currencies: Euro (EUR, 0.236845), Dolar amerykański (USD, 0.279599), and Złoty polski (PLN, 1.000000). The 'Włączony' column has toggle switches for each currency, with the Polish Złoty (PLN) switch being turned on (green) and the others being turned off (grey). A red box highlights the 'Włączony' column and the toggle switches.

4.3. Konfiguracja przewoźnika – Zakresy wagowe wysyłki ● ←

Dla konkretnej metody wysyłki

1. **Wysyłka -> Przewoźnicy. Edytuj** metodę dostawy, dla której chcesz dodać zakresy wagowe cen.
2. Dodawaj nowe zakresy przyciskiem **Dodaj nowy zakres** i uzupełnij **pola zakresów wagowych**.
3. Zapisz przyciskiem **Zakończ**

Zakresy

Zostanie zastosowane kiedy waga jest >=	kg 0.00001	kg 2	kg 5	kg 10	kg 20	
Zostanie zastosowane kiedy waga jest <	kg 2	kg 5	kg 10	kg 20	kg 31.5	
All	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	
Africa	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	
Asia	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	
Central America/Antilla	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	
Europe	<input type="checkbox"/>	zł 0.00000	zł	zł	zł	
Europe (non-EU)	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	
North America	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	
Oceania	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	
Polska	<input checked="" type="checkbox"/>	zł 13.72	zł 15.01	zł 15.22	zł 16.94	zł 17.58
SDSI	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	
South America	<input type="checkbox"/>	zł	zł	zł	zł	

Usuń Usuń Usuń Usuń

Dodaj nowy zakres

Poprzedni Następny **Zakończ**

4.4. Konfiguracja przewoźnika – Serwisy dodatkowe ● ←

1. W zakładce **Moduły** wybieramy **Menadżer modułów**
2. Następnie wyszukujemy moduł **GLS** i klikamy **Konfiguruj**
3. Wyświetlą się Ustawienia, które można skonfigurować oraz lista serwisów dodatkowych
4. Aby włączyć serwis dodatkowy należy przesunąć suwak w prawo do pozycji **Włączone**
5. Następnie zatwierdzić przyciskiem **Zapisz** w prawym dolnym rogu strony.



4.4. Konfiguracja przewoźnika – Włączenie mapy



1. W zakładce **Moduły** wybieramy **Menadżer modułów**
2. Następnie wyszukujemy moduł **GLS** i klikamy **Konfiguruj**
3. Odszukujemy opcję **Włącz mapy dla klientów** i przesuwamy suwak do pozycji **Włączone**
4. Poniżej wybieramy **Kuriera dla mapy**
5. Kolejną opcją jest włączenie mapy w **Wyskakującym oknie** i **Pozycja mapy na stronie**
6. Po edycji ustawień zatwierdzamy je przyciskiem **Zapisz**

Moduły / glscarrier / Konfiguruj

Konfiguruj
Gis kurier

Wstecz Tłumacz Zarządzaj zaczepami

SAT - dostawa w sobotę Wylączone
SAT - dostawa w sobotę

FDS - serwis wewnętrzny Wylączone
Flex-Delivery Service - serwis wewnętrzny

Etykieta z przechwalni Wylączone
Opcja ta pozwala na wydruk etykiety z przechwalni z pominięciem nadania.

Włącz mapy dla klientów Włączone
Jesli zaznaczone klienci mogą wybrać punkt odbioru

* Kurier dla mapy
Wybierz wcześniej utworzonego kuriera z listy

Wyskakujące okno Wylączone
Pokazuje mapę w okienku zamiast wbudowanej.

* Pozycja mapy
Wybierz pozycję dla mapy

Włącz skrypt Google Maps Włączone
Powinno być zaznaczone. W przypadku konfliktu z innym modulem wyłącz

Google Maps Api klucz powinien być zawsze podany jeśli mapy są włączone
API Key

Zapisz



5. Procesowanie zamówienia



Przejdź do zakładki **Zamówienia** a następnie **Zamówienia**.

a) Dla pojedynczego zamówienia: Wybierz zamówienie, dla którego chcesz wydrukować etykietę. Następnie odszukaj na stronie **Przesyłki GLS** i wybierz **Nowa przesyłka**. Sprawdzamy czy dane są prawidłowe klikamy **Utwórz przesyłkę**. W tym miejscu możesz od razu wydrukować etykietę.

b) Dla kilku zamówień jednocześnie: Wybierz zamówienia, dla których chcesz wydrukować etykiety i w **Działaniach masowych** wybierz **Utwórz przesyłki GLS**. Aby wydrukować etykiety przejdź do zakładki **Zamówienia** a następnie **Druk wysyłki**. Wybierz zakres dat i kliknij **Generuj**.



6. Pomoc techniczna



1. W pierwszej kolejności należy skontaktować się z **Opiekunem GLS**.

2. W przypadku braku rozwiązania problemu prosimy o kontakt mailowy z działem e-commerce pod adresem: **ecommerce@glc-poland.com**



Dziękujemy!

GLS.